

## TUTO DU SAC D'ETE EN LIN

<http://www.naniecousette.canalblog.com>



### Fournitures :

- Deux rectangles de lin clair de 50 / 25 cm pour le devant et le dos du sac.
- Deux rectangles de lin marron de 50 / 9 cm pour le bas du sac.
- Un rectangle de lin marron de 34 / 18 cm pour le fond du sac.
- Un rectangle de lin clair de 50 / 17 cm pour la poche devant.
- Un rectangle de cotonnade de pour la doublure de la poche.
- Deux rectangles de cotonnade doublés de toile thermocollante de 50 / 27 cm pour la doublure du sac.
- Deux rectangles de lin clair de 50 / 7 cm pour les parementures.
- Un rectangle de cotonnade doublé de toile thermocollante de 34 / 18 cm pour le fond de la doublure.
- Deux anses en cuir de 60 cm avec anneau. Vous pouvez en trouver ici pas trop chères : <http://www.alittlemercerie.com/boutique/appliquecuir-107418.html>  
Ou deux sangles en coton de 70 cm.
- Quatre rectangles de lin marron de 5 / 13 cm pour les attaches des anses.
- Deux rectangles de cotonnade de 12 / 4 cm pour les liens du mousqueton.
- Un petit mousqueton et un petit anneau.
- Un aimant de sac.
- Une pression Kam.
- 

**Surfiler bien soigneusement t bien serré toutes les pièces en lin.**

### Poche devant :


1. Placer dessus et doublure de la poche endroit contre endroit.

Piquer le long d'un des grandes longueurs à 1 cm du bord. (Si vous le souhaitez, vous pouvez placer un passepoil au bord, ou décorer votre poche).

Retourner et repasser soigneusement.

2. Placer la poche sur le rectangle de lin du devant du sac en alignant le bas de la poche sur le bas du rectangle.

Maintenir l'ensemble par un point zigzag au ras des bords et poser la pression Kam en haut au centre de la poche.




#### Côtés du sac :

Assembler les rectangles de lin clair avec les rectangles marron pour former les devant et dos du sac. (Sur le devant le bas de la poche se trouve pris dans la couture.)

Repasser soigneusement les coutures.

Poser le devant et le dos endroit contre endroit en prenant soin d'aligner les raccords marron/ lin clair et piquer les côtés. Repasser les coutures.



#### Fond du sac :

Monter le fond : Vous pouvez vous référer au tuto du sac à paillette ici :


<http://p0.storage.canalblog.com/00/07/1097618/95710331.pdf>

#### Doublure :

Coller la toile thermocollante sur les trois pièces de la doublure afin de donner de la rigidité au sac.

Si vous souhaitez placer des poches à l'intérieur du sac c'est maintenant.

1. Plier les petits rectangles de cotonnade de 12 / 4 cm en quatre dans le sens de la longueur pour préparer les attaches. Piquer.
2. Assembler les parementures en lin en haut des côtés de la doublure en insérant une des attaches à l'extrémité droite de chaque côté.
3. Fixer l'anneau au bout d'une des attaches et le mousqueton au bout de l'autre attache.
4. Assembler les deux côtés de la doublure en laissant une ouverture de 15 cm sur un des côtés. Poser l'aimant au milieu de la parementure.
5. Assembler le fond de la même façon que pour l'extérieur du sac.




#### Assemblage :

Si vous avez choisi les sangles en coton :


1. Fixer les extrémités de chaque sangle sur l'endroit de chaque côté du sac à 12 cm des coutures.

2. Enfiler le sac à l'endroit dans la doublure à l'envers (les deux parties sont endroit contre endroit avec les sangles entre les deux).
3. Piquer le haut du sac à 1 cm du bord en renforçant la couture au niveau des anses.
4. Retourner par l'ouverture de la doublure. Fermer l'ouverture et surpiquer le haut du sac à 2 mm du bord.



Si vous avez choisi les anses en cuir :

1. Enfiler le sac à l'endroit dans la doublure à l'envers (les deux parties se retrouvent endroit contre endroit). Piquer le haut du sac à 1 cm du bord. Retourner par l'ouverture de la doublure. Fermer l'ouverture. Faire une surpiqure à 2 mm du haut.
2. Former les attaches des anses : Replier les bords des petits rectangles marron vers le milieu. Piquer.
3. Glisser une attache dans la boucle d'une anse et la placer à cheval sur le haut du sac à 12 cm du bord par une couture en croix. Faire la même chose pour les trois autres attaches.



Votre sac est terminé !

