

SAC BASIC




Matériel nécessaire :

- Tissu extérieur : 50 cm en 140 cm de large
- Tissu doublure : 50 cm en 140 cm de large
- Toile thermocollante rigide : 50 cm
- 50 cm de ruban de 1cm de large
- Un anneau double ou un mousqueton
- 2 anses en cuir à coudre ou à poser avec rivets
- Un morceau de cuir fin ou de simili cuir pour l'étoile
- Fil assorti


Préparation :

- Découper suivant le schéma ci-dessous les différentes pièces de tissus.



Réalisation :

- Pour l'extérieur :
- Placer et épingler l'étoile sur la face du sac.
- Piquer sur le contour de l'étoile à 1 mm du bord.
- Marquer les repères pour le placement des anses (qui seront installées plus tard).
- Epingler les parties extérieures du sac, les côtés puis le bas, endroit contre endroit.
- Piquer les côtés et la base à 1 cm. Ouvrir les coutures en repassant.
- Epingler les angles en superposant les coutures ouvertes puis piquer à 1 cm (voir le schéma)



- **Pour l'intérieur :**
- Thermocoller les parementures et le bas de la doublure.
- Assembler les parementures avec les parties basses de la doublure.
- Préparer la poche : épingler les 2 pièces endroit contre endroit, coudre à 1 cm du bord tout le tour en laissant une ouverture de 5 cm, couper le surplus dans les angles, retourner et repasser.
- Centrer la poche sur la doublure du sac tout en la positionnant à 3 cm en dessous de la parementure.
- Epingler et piquer.
- Placer sur le côté de la doublure le ruban avec mousqueton à 10 cm du haut, piquez-le.
- Assembler les 2 parties de la doublure endroit contre endroit comme le sac, tout en laissant une ouverture sur un côté de 15 cm.
- Repasser en ouvrant les coutures.
- Pincer les angles comme pour l'extérieur pour fermer complètement le bas.
- Assembler le haut de la doublure et du sac endroit contre endroit, piquer à 1 cm.
- Retourner l'ensemble en passant par l'ouverture de la doublure.
- Repasser le sac en entier.
- Faire une piqûre de maintien de 3 à 4 cm dans les coutures latérales pour que la parementure reste bien en place.
- Poser les anses avec des rivets ou les coudre, suivant votre choix.
- Fermer l'intérieur en piquant l'ouverture restante.



Bravo !!!
Vous avez terminé votre ouvrage !

