

MALLETTE

- Carton bois 3mm
- Cartonnette
- Bristol 320g
- Skivertex 70 x 110 cm
- Papiers assortis
- Poignée en cuir pour le dessus (ou autre)
- Poignée pour le tiroir
- Pieds (4 façon attache parisienne)

La découpe de carton.

Boîte	Enveloppe	Tiroir
Base : 30 x 18 cm	Dos : 15,4 x 30,5 cm	Base : 16 x 27,7 cm
Plancher : 29,4 x 17,7 cm	Dessus : 18,6 x 30,5 cm	2 côtés : 6,9 x 28,3 cm
2 côtés : 18 x 15 cm	Dessous : 18 x 30,5 cm	2 côtés : 6,9 x 16
Dos : 15 x 29,4 cm	Abattant : 15,4 x 30,5 cm	
Façade : 29,4 x 7,5 cm	Rabat:6,5 x 30,5 cm	
2 tasseaux côté : 17,7 x 7,2		
Tasseau dos : 28,8 x 7,2 cm		

La réalisation.

1 - Le montage :

- Le montage se fait sur base.
- Coller les côtés sur la base puis insérer et coller le dos.
- Coller les tasseaux « côté » puis celui du dos.
- Coller le plancher puis la façade.
- Poncer l'ensemble.

2 – L'habillage :

- Habiller les côtés de la boîte en laissant 1,5 cm de surplus tout autour
- Rabattre celui-ci devant et derrière, couper au ras du carton au niveau de

l'emplacement du tiroir puis rabattre le retour.

- Pincer les angles sur le dessous et ôter le surplus, coller.
- Sur la partie haute, fendre dans le prolongement de l'angle, faire une encoche sur 2 côtés en vis à vis et une découpe en onglet sur les 2 autres puis coller.
- Habiller les tranches du dos, de la façade et du bas (emplacement du tiroir) avec une bande de 2 cm x longueur intérieur de la boîte ; coller à cheval.
- Habiller la façade avec de la carte bulle (bristol) en utilisant un papier à motif, cette pièce sera plus petite pour laisser en visuel un liserer tout autour.
- Habiller l'intérieur de la boîte en commençant par le fond puis les côtés.

3 – Le tiroir :

- Monter les côtés autour de la base.
- Habiller le tour et le dessous du tiroir avec le skivertex.
- Habiller l'intérieur avec de la cartonnnette en commençant par le fond puis les côtés.
- Fixer la poignée à visser.

4 - L'enveloppe :

- Sur le skivertex, tracer un axe à 2 cm du bord afin d'aligner les pièces de l'enveloppe.
- Coller les pièces de l'enveloppe les unes après les autres en commençant par l'abattant, le dessous et le dos avec un intervalle de 5 mm puis 6 mm entre le dos, le dessus et le rabat.
- Rabattre le skivertex tout autour.
- Poser les pieds ou attaches parisiennes à 3 cm au carré des angles du dessous.
- Doubler toutes les charnières avec une bande de skivertex de 2,5 cm.
- Préparer le doublage en carte bulle de l'abattant, du rabat et du dessus avec le papier fantaisie.
- Installer la fermeture cartable, coller le doublage.
- Coller également le doublage du dessus avant d'installer la poignée, vous pourrez resserrer celle-ci si besoin.
- Coller la boîte sur le fond puis le dos.
- Ajouter un décor sur l'extérieur de l'enveloppe si vous le souhaitez.

Bravo votre ouvrage est terminé !!!